

Pr



Adobe Premiere


DERS-4

AHMET SAN – KARAMURSEL 2015

- Video ve Ses Kanalları ile ilgili işlemler
- Sadece video yada sadece sesi kullanmak
- Kanalların kilitlemesi ve gizlenmesi

Video ve Ses kanalları ile Çalışma


Çalışmalarımızda bazen birden fazla kanal kullanmamız gerekebilir kanalları grafik programlarındaki layerlere benzetebiliriz video resim ve ses dosyalarını diğer kanallara sürüklediğimiz zaman o kanal aktif olur video işlerken en üstteki kanalda bulunan video görünür alttakiler görünmez hale gelir ses kanallarında ise sesler Mix olur (karışır) Eğer üç video ve ses kanalı yetmezse görüntü kanalın üstündeki boşluğa sürüklendiğinde yeni kanal oluşur



Video Kanalları

Ses Kanalları

- Video ve Ses Kanalları ile ilgili işlemler



Video Kanalları
kontrol menüsü

Video ve Ses kanalları ile Çalışma

Video ve ses kanallarını yönetmenin başka bir yoluda kanalların solundaki boşluğa sağ tıkanara çıkan menüden yararlanmaktır

Burada:

Rename: Kanallara isim vermek için

Add tracks: Bir yada daha fazla kanal ekemek için

Delete tracks: Bir yada daha fazla kanal silmek için

Delete track: Bir kanal silmek için

Assign source video: ana kanalı değiştirmek için

Kullanılır.

- Sadece video yada sadece sesi kullanmak




Sadece video yada sesi kullanmak

Bazı durumlarda görüntünün sesden ayıklanıp kullanılması yada tersi istenebilir bu iki şekilde yapılmaktadır:

1- Görüntü kaynak penceresinde iken pencerenin altındaki Drag video only (görüntü için) yada drag audio only butonlarına basılı tutularak görüntü time line penceresine sürüklenir

Drag video only
Drag audio only
butonları

- Sadece video yada sadece sesi kullanmak




Sadece video yada sesi kullanmak

2- Time line penceresinde penceresinde iken kanalın üzerini sağ tıklayıp unlik aktif edilmelidir bu işlem sonucunda video kanalındaki görüntü ile ses kanalındaki ses ayrı ayrı işlem yapabilecek hale gelir görüntü yada ses sağ tıklanıp silinebilir

Unlink

- Kanalların kilitlemesi ve gizlenmesi



Kanalların kilitlemesi ve gizlenmesi

Kanalların başındaki göz yada hoparlör (Video kanallarında göz, ses kanallarında hoparlör) simgeleri tıklanarak kanallar geçici olarak etkisiz hale getirilebilir. Aynı şekilde işimiz biten kanallar için kilit mekanizmasını devreye sokabiliriz bu işlem için gözün sağındaki toggle track lock simgesi tıklanır kilitlenen kanalın üzeri tarama çizgileri ile kapatılır ve tekrar kilit kaldırılana kadar işlem yapılamaz.

Toogle track output (Kanalı devre dışı bırakma)

Toogle track lock (kanalı kilitleme)